

# Outlook 利用者を選択できる設定方法

---


※表示方法が【カテゴリ】 以外の場合は、




Mail をクリックします。




コントロールパネルを開き、  
【ユーザーアカウント】を  
クリックします。



[プロファイルの表示]  
をクリックします。



[メール]画面が表示されます。  
[追加]をクリックします。



[新しいプロファイル]画面が表示されます。

[プロファイル名]に追加するユーザーの名前を入力し、[OK]をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ  
アカウントを手動で設定するが、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):   
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):   
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):   
パスワードの確認入力(C):   
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

**自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)**

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

「自分で電子メールやその  
他のサービスを使うための  
設定をする(手動設定)」に  
チェックを入れ、「次へ」を  
クリックします。

## 次の項目を入力します。

名前	送信するメールの差出人として表示する名前
電子メールアドレス	お知らせしているメールアドレス
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	sv2302.xserver.jp
送信メールサーバー (SMTP)	sv2302.xserver.jp
アカウント名	メールアドレスと同じ
パスワード	メールアカウントのパスワード
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください	チェックは入れません
新しいメッセージの配信先	追加するアカウントによって送受信されるメッセージの配信先 (保存先) を決めます。  ※「新しい Outlook データファイル」  追加するアカウント専用のデータ ファイルを新しく作成して保存します。  ※「既存の Outlook データ ファイル」 既存のアカウントと同じデータ ファイルに保存します。 ★データ移行の時はこちら

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y):   
電子メール アドレス(E):

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A):   
受信メール サーバー(I):   
送信メール サーバー (SMTP)(O):

**メール サーバーへのログオン情報**  
アカウント名(U):   
パスワード(P):   
 パスワードを保存する(R)


メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
アカウント設定のテスト(T)  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする

新しいメッセージの配信先:  
 新しい Outlook データ ファイル(Y)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)

< 戻る(B) 

入力できたら「詳細設定」をクリック



[インターネット電子メール設定] が開いたら「送信サーバー」タブを開きます。

送信サーバー (SMTP) は認証が必要

チェックを入れます

受信メールサーバーと同じ設定を使用する

チェックを入れます



インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

設定できたら  
「OK」ボタンをクリック

## 詳細設定」タブを開く

受信サーバ (POP3)	995
このサーバは暗号化された接続 (SSL) が必要	チェックを入れる
送信サーバ (SMTP)	645
使用する暗号化接続の種類	SSL/TLS
サーバーのタイムアウト	任意
サーバーにメッセージのコピーを置く	14日後

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定  
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

**ユーザー情報**  
名前(Y):   
電子メール アドレス(E):

**サーバー情報**  
アカウントの種類(A):   
受信メール サーバー(I):   
送信メール サーバー (SMTP)(O):

**メール サーバーへのログオン情報**  
アカウント名(U):   
パスワード(P):   
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)


**アカウント設定のテスト**  
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。  
  
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする

**新しいメッセージの配信先:**  
 新しい Outlook データ ファイル(W)  
 既存の Outlook データ ファイル(X)

< 戻る(B) 


[POP と IMAP のアカウント設定]  
に戻ります。

「次へ」をクリックします。




アカウント設定のテストが  
実行されます。

テストが完了したら、「閉じる」を  
クリックします。



「完了」をクリックします。



[メール]画面に戻ります。  
[使用するプロファイルを選択する]を選択する。  
[OK]をクリックする。



Outlook を起動時に

[プロフィールの選択]画面が表示されます。

[プロフィール名]からユーザーを選択して[OK]をクリックすると、選択したユーザーの受信箱が表示されます。