Outlook メール設定方法

※表示方法が【カテゴリ】以外の場合は、

Mail をクリックします。



コントロールパネルを開き、 【ユーザーアカウント】を クリックします。



[プロファイルの表示] をクリックします。

) メール 全般				>
כסש 🕼	ターにセットフ	アップされたプロファイ	ıl(0):	
山田太郎			92.02-20	^
				ς.
追加(D)	削除(E)	プロパティ(R)	⊐ピ−(Y)	
Microsoft Out ● 使用する 〇 常に使用す	ook の起動時に プロファイルを選択 するプロファイル(U	こ使用するプロファイ, くする(P) J)	l/:	
山田太郎	B			~

[メール]画面が表示されます。 [追加]をクリックします。



[新しいプロファイル]画面 が表示されます。 [プロファイル名]に追加す るユーザーの名前を入力 し、[OK]をクリックします。

う 奈子メール アカウント(A)				
名前0:0				
	(M): Eiji Yasuda			
眼子メール アドレス(生):				
	해: eiji@contoso.com			
/127-14(P):				
パスワードの確認入力([]);				
	インターネット サービス プロバイダーから	度の認れたパスワードを入力していた	20).	
-				

「自分で電子メールやその 他のサービスを使うための 設定をする(手動設定)」に チェックを入れ、「次へ」を クリックします。

🐊 アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定

お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

電子メール アドレス(E):	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	£9.
	e Williode.or.jp	アカウント設定のテスト(T)
サーバー情報 アカウントの種類(A):	POP3	▽ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする
受信メール サーバー(I):	sv2302.xserver.jp	700 A.e. 10
送信メール サーバー (SMTP)(O):	sv2302.xserver.jp	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U):	●●●@hinode.or.jp	 新しい Outlook データファイル(<u>W</u>) ○ 既存の Outlook データファイル(<u>X</u>)
パスワード(P):	******	参照(5)
✓ バスワードを	保存する(R)	
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	護されたバスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	I¥相設定(<u>M</u>)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

次の項目を入力します。

X

尜

名前	送信するメールの差出人として表示する名前
電子メールアドレス	お知らせしているメールアドレス
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	sv2302.xserver.jp
送信メールサーバー (SMTP)	sv2302.xserver.jp
アカウント名	メールアドレスと同じ
パスワード	メールアカウントのパスワード
パスワードを保存する	チェックを入れる
メールサーバーがセキュリティで 保護されたパスワード認証 (SPA)に対応している場合に は、チェックボックスをオンにし てください	チェックは入れません
新しいメッセージの配信先	追加するアカウントによって送受信される メッセージの配信先 (保存先) を決めます。 ※「新しい Outlook データファイル」 追加するアカウント専用のデータ ファイル を新しく作成して保存します。 ※「既存の Outlook データ ファイル」 既存のアカウントと同じデータ ファイルに 保存します。 ★データ移行の時はこちら



[インターネット電子メール 設定] が開いたら 「送信サーバー」タブを開き ます。				
送信サーバー(SMTP)は認 証が必要	チェックを入れます			
受信メールサーバーと同じ設 定を使用する	チェックを入れます			



詳細設定」タブを開く

受信サーバ (POP3)	995
このサーバは暗号化された接続(SSL) が必要	チェックを入れる
送信サーバ(SMTP)	645
使用する暗号化接続の種類	SSL/TLS
サーバーのタイムアウト	任意
サーバーにメッセージのコピーを置く	14日後

🕡 アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報 名前 名前(Y): ます。 電子メール アドレス(E): •••@hinode.or.jp サーバー情報 アカウントの種類(A): POP3 受信メール サーバー(I): sv2302.xserver.jp 送信メール サーバー (SMTP)(O): sv2302.xserver.jp メール サーバーへのログオン情報 •••@hinode.or.jp アカウント名(U): バスワード(P): ******** ✓ パスワードを保存する(R) □ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応し ている場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q) < 戻る(B)

アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めし アカウント設定のテスト(T) [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする 新しいメッセージの配信先: 新しい Outlook データファイル(W) ○ 既存の Outlook データ ファイル(X) 参照(S) 詳細設定(M).... 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

×

尜

THE S SHELLOOD P REALLY

[POPとIMAP のアカウント設定] に戻ります。

「次へ」をクリックします。

<てのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして彩	影行してください。	中止(5)
マク エラー		Uる(<u>C</u>)
タスク ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン ✓ テスト電子メール メッセージの送信	状況 完了 完了	

アカウント設定のテストが 実行されます。 テストが完了したら、「閉じる」を クリックします。

100	7++11-0	÷ + n
	プルワントの:	电加

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

□ Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する(S)	

別のアカウントの追加(A)...

ヘルプ

完了

< 戻る(B)

「Outlook Mobileをスマー トフォンにも設定する」の チェックを外します。

FÂi¢FÃiGGGQE¢GFéF1